

Unify VISION 6 (Windows) インストールガイド

インストールの前に

- ・ 本リリースをインストールし動作させるには、弊社発行のライセンスキーが必要になります。まず、本リリースに添付されている「**ユーザ登録書（兼ライセンスキー発行依頼書）**」に必要事項をご記入の上、FAXにて弊社までご返送下さい。折り返し、ライセンスキーを発行致します。
- ・ 本リリースをインストールするには、約 **120MB** のディスク容量が必要になります。インストールする前に、十分な空きディスク領域を確保するようお願い致します。
- ・ 実メモリは、**32MB** 以上が必要です。
- ・ VISION リリース 2、3、4 または、5 からアップグレードする場合は、**旧リリースをアンインストールした後でリリース 6 をインストール**して下さい。アンインストールは「マイコンピュータ」-「コントロールパネル」-「アプリケーションの追加と削除」から実行します。この他の方法で旧リリースのファイルを削除した場合、リリース 6 は正常に動作しない場合がありますので御注意ください。
- ・ リリースの CD-ROM 内にある README ファイルを必ずお読みください。本リリースが対応する環境、制限事項および、その他の重要な情報が記載されています。

Unify VISION のインストール

CD ドライブに CD-ROM を挿入するとインストールは自動的に開始されます。もし、開始されない場合は「マイコンピュータ」の「CD-ROM アイコン」をクリックし、次に **setup.exe** をダブルクリックして下さい。インストールが開始されます。各ダイアログボックスのメッセージへ応答して下さい。

はじめのステップで、インストールする製品のタイプを選択します。選択した製品タイプと入力したライセンスキーが適合していない場合は警告メッセージを示しインストールは中断されます。

もし、ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた代理店もしくは Unify Japan サポートセンターまでご連絡下さい。

パッチのインストール方法について

パッチをインストールする場合は先ずパッチ付属のリリースノートに記載された内容をご確認ください。次に、Unify VISION のサービスやアプリケーションを全て停止してから、パッチ対象ファイルのバックアップを作成し、パッチをインストールします。

なお、リリース 6 より、一旦リリースをインストールしたシステム上では、パッチのインストール後のライセンス付与は不要となりました。

以上